

## CHAPITRE 5

# Caractéristiques Outils


Ce chapitre décrit les fonctions de la barre d'outils de ZoomText. La fonction Caméra ZoomText est comprise dans ZoomText *Magnifier* et *Magnifier/Reader*.

L'Enregistreur, le Lecteur d'Arrière-Plan et le Lecteur d'Image sont uniquement disponibles dans ZoomText *Magnifier/Reader*.

## La Barre d'outils

---

La barre d'outils permet un accès plus rapide aux fonctions de ZoomText. Chaque bouton de la barre d'outils dispose d'une icône intuitive et d'une étiquette pour une identification aisée. Les boutons faisant référence à la même fonction sont regroupés et ce groupe est identifié par un lien qui, si vous l'activez, ouvre une boîte de dialogue qui lui est associée.





Plein Ecran

**Plein Ecran** Active la Camera ZoomText en Plein Ecran.  
L'image caméra occupe tout l'écran.



Affichage ...

**Partiel** Active la caméra ZoomText avec une vue partielle.  
L'image caméra occupe la moitié de l'écran.



Enregistreur

**Enregistreur** Active l'Enregistreur ZoomText pour le texte saisi dans le Presse-Papier de Windows.



ArrPI

**ArrPI** Active le Lecteur d'Arrière-Plan pour le texte saisi dans le Presse-Papier de Windows. Le Lecteur d'Arrière-Plan commence automatiquement la lecture du texte saisi.



Caméra

**Caméra** Active le Lecteur d'Image avec la caméra comme source d'image. \*



Fichier

**Fichier** Active le Lecteur d'Image ZoomText et vous invite à sélectionner un fichier image à traiter. \*



Presse-Pap...

**Presse-papiers** Active le Lecteur d'Image ZoomText afin de traiter une image se trouvant déjà dans le Presse-Papier.\*



Ecran

**Ecran** Active le Lecteur d'Image avec l'outil de saisie de l'écran activé. \*

\* Le Lecteur d'Image ZoomText est un produit associé à ZoomText Magnifier/Reader. Contactez Ai Squared ou votre revendeur Ai Squared pour obtenir plus d'informations.

## Caméra ZoomText


---

La fonction Caméra de ZoomText vous permet d'utiliser n'importe quelle webcam haute définition (HD) pour agrandir des supports imprimés et d'autres éléments, tels que relevés de caisse, magazines, photographies, ordonnances médicales, petits bricolages etc...directement à l'écran de votre ordinateur. De simples commandes vous permettent d'utiliser le zoom et de choisir un niveau de contraste des couleurs. Vous pouvez également basculer entre des affichages à l'écran en mode Plein Ecran ou en affichage Partiel qui vous permettent de visualiser simultanément votre bureau Windows et l'image caméra. Si vous vous procurez une webcam HD abordable, la fonction Caméra de ZoomText offre une alternative ou un complément mobile très pratique à la conventionnelle télé-loupe (CCTV).

ZoomText 10 is a powerful computer screen reader for people who are visually impaired. Consisting of two adaptive technologies, ZoomText and ZoomPlayer, ZoomText allows you to read the contents of your computer screen, providing complete access to the Internet. ZoomText 10 also includes a standard HD webcam.

*Plein Ecran*

ZoomText 10 is a powerful computer screen reader for people who are visually impaired. Consisting of two adaptive technologies, ZoomText and ZoomPlayer, ZoomText allows you to read the contents of your computer screen, providing complete access to the Internet. ZoomText 10 also includes a standard HD webcam.



*Vue Partielle(Haut)*

## Démarrer la caméra de ZoomText

---

Avant de pouvoir utiliser la fonction de la Caméra ZoomText vous devez acquérir une caméra appropriée et un support flexible. Installez votre caméra dans votre pièce de travail et sélectionnez votre caméra dans les paramètres de la Caméra ZoomText.

### Acquisition d'une caméra et de son support flexible

Pour utiliser la fonction Caméra de ZoomText, vous avez besoin d'une webcam HD avec mise au point automatique (autofocus). Pour une meilleure qualité, votre webcam doit être équipée d'une résolution vidéo de 1080p avec correction automatique pour compenser une faible luminosité. Un port USB 2.0 est également indispensable pour connecter votre webcam.

En plus d'une caméra, un support flexible est un accessoire indispensable qui assure une position stable de la caméra au-dessus des objets que vous souhaitez visualiser.

Ai Squared vous propose une offre complète comprenant une caméra de haute qualité et un support flexible. Cet ensemble est mobile, abordable et très maniable. Pour plus d'information sur cette offre, consultez le site d'Ai Squared [www.aisquared.com](http://www.aisquared.com), ou contactez votre revendeur Ai Squared.

## Installer votre caméra dans votre espace de travail

Pour obtenir une performance et une utilité maximales des fonctions de la Caméra ZoomText, suivez les recommandations énoncées ci-dessous lors de l'installation de votre caméra :

- Positionnez la caméra aussi près que possible de l'écran de votre ordinateur afin de pouvoir manipuler facilement les objets installés sous la caméra lors de leur visualisation.
- Assurez-vous que l'éclairage ambiant est suffisant autour de la caméra pour éviter les ombres dans la vue à l'écran.
- Ajustez le support flexible de la caméra afin que la caméra soit positionnée à environ 10 centimètres de l'objet concerné.

## Sélection d'une caméra (si plusieurs caméras)

ZoomText détecte automatiquement toutes les webcams connectées ou installées dans votre système. Si votre ordinateur est équipé de plus d'une caméra, vous devez indiquer à ZoomText laquelle vous souhaitez utiliser. Voir paramètres de la Caméra dans le menu Outils.

### ► Pour sélectionner une caméra

1. Dans le menu Outils, choisissez Caméra...

*La boîte de dialogue Outils apparaît à l'onglet Caméra.*

2. Dans la liste déroulante **Caméra en Activité**, définissez la caméra à utiliser par ZoomText.
3. Cliquez sur le bouton **OK**.

## Utilisation de la Caméra ZoomText


Procédez comme suit pour démarrer, configurer et utiliser la Caméra ZoomText.

### ► Pour démarrer la Caméra ZoomText

1. Dans la barre d'outils **Outils**, cliquez sur le bouton **Affichage partiel**.

*L'image caméra apparaît dans la moitié supérieure de l'écran tandis que la vue agrandie du bureau demeure dans la moitié inférieure de l'écran. La barre d'outils de la caméra ZoomText apparaît dans la moitié inférieure.*

2. Si la barre d'outils Caméra ne s'affiche pas, appuyez sur **CTRL + ALT + WINDOWS + T** pour l'obtenir dans la vue.



*Barre d'outils de la Caméra ZoomText*

### ► Pour effectuer une rotation de l'image Caméra

Disposez le document face à vous sous la caméra. Si le document n'apparaît pas à l'endroit à l'écran, cliquez sur le bouton **Rotation** jusqu'à ce que l'image soit positionnée correctement.


► **Pour agrandir ou réduire l'image à l'aide du Zoom**

Cliquez sur les boutons **Zoom +** et **Zoom –** pour atteindre une taille de lecture confortable.

► **Pour ajuster les couleurs de l'image**

1. Cliquez sur le bouton **Couleur**.

*Le menu de la couleur apparaît.*



2. Choisissez entre **Normal** (toutes couleurs) et une variété de schémas bicolores à haut contraste.


**Note:** Vous pouvez basculer entre Normal et le schéma bicolore sélectionné en utilisant la fonction Caméra Bicolore On/Off. Raccourci:  
**ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT.**



► **Pour ajuster la luminosité de la caméra (Brillance/Contraste)**

1. Cliquez sur le bouton **Luminosité**.

*La boîte de dialogue Luminosité de la Caméra apparaît.*



2. Cochez la case à côté de **Activer les paramètres de brillance et de contraste**.
3. Déplacez les curseurs du **Contraste** et de la **Brillance** pour ajuster la luminosité.
4. Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour revenir aux paramètres de luminosité de la caméra par défaut.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.


**Astuce:** Utilisez le paramètre de Brillance pour éliminer les éclats lumineux qui peuvent apparaître dans l'image.

**Note:** Ce bouton sera désactivé (aspect grisé) si la caméra active ne permet pas l'ajustement simultané de brillance et de contraste.

► **Pour ajuster la mise au point de la caméra**

1. Cliquez sur le bouton **Mise au Point**.

*La boîte de dialogue de la Mise au Point Caméra apparaît.*



2. Cochez la case à côté de **A**ctiver la mise au point manuelle de la Caméra.
3. Déplacez le curseur pour ajuster la **m**ise au point de l'image.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.

**Note:** Ce bouton sera désactivé (aspect grisé) si la caméra active ne permet pas la mise au point automatique.

► **Pour déplacer la localisation de la vue partielle**


Cliquez sur le bouton Partiel. Chaque clic vous permet de parcourir les différentes vues partielles dans l'ordre suivant : Partiel en Haut > Partiel à Droite > Partiel en Bas > Partiel à Gauche.

► **Pour basculer entre Plein Ecran et Affichage Partiel**

Effectuez une des actions suivantes :

- Pour obtenir soit Plein Ecran soit affichage partiel, appuyez sur **CTRL + ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT**.
- Dans la barre d'outils de la Caméra, à Affichage Partiel cliquez sur le bouton **Plein Ecran**.

**Note:** Par défaut, en démarrant ou en basculant sur Plein Ecran, une boîte de dialogue apparaît pour vous informer que la barre d'outils de la caméra ZoomText n'est pas disponible en Plein Ecran. Elle affiche également une liste de Raccourcis à utiliser pour gérer la caméra ZoomText en mode Plein Ecran (ou en affichage partiel). Si vous êtes coincé en mode Plein Ecran, appuyez sur **ESC** pour quitter le module Caméra ZoomText.



### ► **Pour quitter Caméra ZoomText**

Effectuez une des actions suivantes:

- Depuis le Plein Ecran, appuyez sur **ESC**.
- Depuis Affichage Partiel, appuyez sur **Quitter**.
- Depuis n'importe quel affichage appuyez sur **CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER**.

## **Caméra Vidéo et Performance du Système**

Sur d'anciens ordinateurs, l'utilisation de la Caméra ZoomText peut ralentir le système et la performance de la caméra vidéo lorsque la caméra est configurée pour fonctionner à une haute résolution de 1280 ou supérieur. Pour résoudre ce problème, réduisez la résolution de la caméra jusqu'à ce que votre système et la performance vidéo de la caméra atteignent un niveau acceptable. Le paramètre de résolution pour la caméra ZoomText se trouve à l'onglet Caméra dans la boîte de dialogue des Outils de ZoomText. Consultez les « Paramètres de la Caméra ZoomText » ci-dessous.


## Paramètres de la Caméra ZoomText

Les paramètres de la Caméra ZoomText vous permettent de configurer et démarrer la caméra ZoomText.

### ► Pour configurer les paramètres de la caméra ZoomText

Dans le menu **Outils**, choisissez **Caméra...**

*La boîte de dialogue Outils apparaît à l'onglet Caméra.*



*Boîte de dialogue Caméra ZoomText*

Le tableau suivant décrit les Paramètres de la Caméra ZoomText.

Paramètre	Description
Caméra en Activité	Affiche le nom de la caméra en cours d'utilisation par ZoomText et vous permet d'en sélectionner une autre.
Définir automat. la résolution pour un angle de vue le plus large	ZoomText sélectionne automatiquement la résolution caméra la plus proche de celle de l'écran.
Résolution	<p>Affiche la résolution en cours et vous permet de sélectionner une résolution caméra spécifique. De plus hautes résolutions procurent une image caméra plus grande mais avec une performance vidéo/système plus lente. Des résolutions plus basses procurent une image vidéo plus petite mais une performance système plus rapide.</p> <p><b>Note:</b> Pour utiliser ce paramètre décochez « Définir automat. la caméra avec la vue la plus étendue ».</p>
Mode Vue	Affiche la vue caméra en cours et vous permet de sélectionner une vue différente pour la caméra ZoomText.
Rotation de l'image	Affiche l'image caméra en cours et vous permet la sélection d'une autre rotation.

(Suite...)

Couleur	Affiche le paramètre du filtre couleur en cours et vous permet d'en sélectionner un autre.
Afficher les instructions des commandes lors de l'activation du Plein Ecran	Active ou désactive l'affichage d'un message mentionnant des instructions lors d'un passage au mode Plein Ecran.
Démarrer la Caméra	Démarre la Caméra ZoomText. Ce bouton apparait en grisé si la Caméra est déjà activée.

## Raccourcis Caméra ZoomText

Les Raccourcis suivants sont utiles pour gérer les paramètres de la Caméra ZoomText.

<b>Commandes</b>	<b>Touches</b>
Caméra On/Off	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER</b>
Barre d'outils de la Caméra	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + T</b>
Camera Zoom +	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + HAUT</b>
Camera Zoom -	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + BAS</b>
Vue Caméra: Plein écran/Partiel	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT</b>
Vue Caméra: Types vues Partielles	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + D</b>
Vue Caméra: Rotation Image	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + R</b>
Mise au point manuelle On/Off	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + M</b>
Mise au point manuelle activée	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + DROITE</b>
Mise au point manuelle inactivée	<b>CTRL + ALT + WINDOWS + GAUCHE</b>
Luminosité Caméra On/Off	<b>ALT + WINDOWS + C</b>
Réinitialiser luminosité Caméra	<b>ALT + WINDOWS + R</b>

(Suite...)



Augmenter la brillance	<b>ALT + WINDOWS + HAUT</b>
Diminuer la brillance	<b>ALT + WINDOWS + BAS</b>
Augmenter le contraste	<b>ALT + WINDOWS + DROITE</b>
Diminuer le contraste	<b>ALT + WINDOWS + GAUCHE</b>
Mode bicolore On/Off	<b>ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT</b>
Schéma bicolore	<b>ALT + WINDOWS + S</b>

## **Enregistreur ZoomText**

---

L'enregistreur ZoomText vous permet de transformer du texte provenant de documents, de pages web, de messageries ou d'autres sources en enregistrements audio. Vous pouvez écouter ces enregistrements audio sur votre ordinateur ou les transférer sur un portable pour les écouter lors de vos déplacements. Vous devez simplement copier ou sélectionner le texte que vous souhaitez enregistrer et démarrer l'Enregistreur ZoomText. Quelques étapes très simples vous permettent de nommer votre enregistrement, de choisir où l'enregistrer. Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton enregistrer. Chaque enregistrement est créé à partir d'un choix d'élocutions ZoomText ou de tout autre choix disponible sur votre système. En optant pour iTunes ou Windows Media Player comme destination, vos enregistrements sont alors placés dans une liste de lecture « Enregistrement ZoomText ». Avec iTunes vos enregistrements peuvent être automatiquement synchronisés lorsque vous branchez votre iPod, iPhone ou tout autre appareil.

## Démarrer l'Enregistreur ZoomText

Il y a deux façons d'enregistrer du texte lors du démarrage de l'Enregistreur ZoomText. Celui-ci peut enregistrer un texte que vous avez copié dans le Presse-Papiers de Windows ou un texte que vous avez sélectionné dans l'application active.

### ► Pour enregistrer à partir du Presse-Papiers

1. Sélectionnez le texte à enregistrer et copiez le dans le Presse-Papiers Windows.
2. Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer l'Enregistreur ZoomText :



- Appuyez sur le Raccourci d'enregistrement Presse-Papiers:

**CTRL + VERROUILLAGE MAJUSCULES + C.**

- Dans la barre d'outils **Outils**, sélectionnez **Enregistreur**.

*La boîte de dialogue de l'Enregistreur apparaît.*

### ► Pour enregistrer à partir d'une sélection dans l'application active

1. Sélectionnez le texte à enregistrer.
2. Appuyez sur le Raccourci d'enregistrement de texte sélectionné:

**CTRL + VERROUILLAGE Majuscules + S.**


*La boîte de dialogue de l'Enregistreur apparaît.*

## Terminer le processus d'enregistrement

Lorsque vous démarrez l'Enregistreur ZoomText, sa boîte de dialogue apparaît avec le texte saisi prêt à être enregistré. Tout ce que vous avez à faire est de choisir les options d'enregistrement et de pousser sur le bouton Enregistrer le texte. Un indicateur apparaît durant l'enregistrement pour vous tenir informé de la progression de l'enregistrement. Vous pouvez soit rester à cette étape, soit basculer vers une autre application et utiliser au mieux votre temps. Un avertisseur sonore vous informera de la fin de l'enregistrement.

Le temps d'enregistrement dépend de la taille du texte sélectionné, des synthèses vocales choisies, de la destination et de la vitesse du système. En règle générale, le temps d'enregistrement moyen estimé est de 5 ou 10 secondes par page de texte.

**Note:** Lorsque « Enregistrer le texte dans » est positionné sur iTunes, cette application s'ouvrira à la fin de l'enregistrement.



*Boite de dialogue de l'Enregistreur ZoomText*

Paramètre	Description
Enregistrer le texte dans:	<p>Sélectionne la destination de votre enregistrement. Choisissez iTunes, Windows Media Player ou un fichier.</p> <p><b>Note:</b> Ceci rend le paramètre du Nom de Groupe caduque.</p>
Nom de la Plage	<p>Vous permet de taper un nom facilement reconnaissable pour votre enregistrement. A chaque nouveau texte saisi, le nom de plage est automatiquement formé des 5 premiers mots du texte. Vous pouvez taper votre nom par-dessus.</p> <p><b>Note:</b> Les caractères invalides dans la dénomination de fichiers sont remplacés par le caractère « underscore ».</p>
Type de Plage	<p>Sélectionne ou affiche le type de format de fichier audio dans lequel le texte sera enregistré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Enregistrer le texte dans » est Fichier, vous pouvez choisir entre WAV ou WMA.</li> <li>• Si "Enregistrer le texte dans » est iTunes, le fichier audio est automatiquement défini comme fichier MP3.</li> <li>• Si "Enregistrer le texte dans » est Windows Media Player, le fichier audio est automatiquement défini comme WMA.</li> </ul>

(Suite...)

Localisation de la Plage	<p>Affiche l'emplacement du dossier dans lequel le fichier audio sera enregistré et vous permet d'encoder un autre dossier de destination.</p> <p><b>Note:</b> Ce contrôle est désactivé (grisé) lorsque la localisation de la plage indique iTunes-parce que pour iTunes la localisation est prédéfinie.</p>
<u>P</u> arcourir...	<p>Ouvre l'Explorateur Windows pour sélectionner une localisation pour l'enregistrement du fichier audio.</p> <p><b>Note:</b> Ce contrôle est désactivé lorsque la localisation de la plage est iTunes.</p>
<u>E</u> nregistrer le texte	<p>Entame le processus d'enregistrement. Pendant l'enregistrement, ce bouton est modifié en « Annuler l'enregistrement ».</p>
<u>P</u> ré-écoute / Annuler la <u>P</u> ré-Ecoute	<p>Enonce les 400 premiers mots du texte saisi. Durant cette pré-écoute le bouton est modifié en « Annuler la pré-écoute ».</p>
<u>S</u> aisie du Presse-Papiers	<p>Saisit le texte se trouvant dans le Presse-papiers de Windows (qui remplace le texte précédemment saisi).</p>
Afficher / <u>M</u> asquer les paramètres de la synthèse vocale	<p>Développe ou réduit la section de la boîte de dialogue de l'Enregistreur ZoomText qui contient les paramètres de la synthèse vocale.</p>

(Suite...)

Synthèse vocale	<p>Affiche une liste des synthèses vocales disponibles dans votre système.</p> <p><b>Note:</b> ZoomText supporte SAPI 4 et SAPI 5 synthèses vocales de base.</p>
Voix	Affiche une liste des voix disponibles dans la synthèse vocale sélectionnée.
Vitesse	Ajuste la vitesse d'élocution (si possible pour cette synthèse).
Tonalité	Ajuste la tonalité de l'élocution (si possible pour cette synthèse).
Volume	Ajuste le volume de l'élocution (si possible pour cette synthèse).



## Lecteur d'Arrière-plan

---

Le lecteur d'Arrière-plan vous permet d'écouter des documents, pages web, courriels ou tout autre texte alors que simultanément vous êtes occupé à d'autres tâches. Vous copiez ou sélectionnez simplement le texte dont vous souhaitez entendre la lecture et vous démarrez le Lecteur d'Arrière-plan. Même si le texte est lu à haute voix, vous êtes libre de taper des notes, naviguer sur le web ou vous adonner à n'importe quelle autre activité sur votre ordinateur.

### Démarrer le Lecteur d'arrière-plan

Il y a deux façons de saisir du texte lors du démarrage du Lecteur d'arrière-plan. Celui-ci peut lire du texte copié dans le Presse-papiers Windows ou du texte sélectionné dans l'application active.

#### ► Pour lire du texte provenant du Presse-Papiers Windows

1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez entendre et copiez le dans le Presse-papiers Windows.
2. Utilisez une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le Raccourci Lecture du Presse-Papiers:

**VERROUILLAGE MAJUSCULES + C.**

- Dans la barre d'outils **Outils**, sélectionnez **ArrPl**.



*La barre d'outils du Lecteur d'Arrière-plan apparaît et démarre automatiquement la lecture du texte dans le presse-papiers Windows.*

► **Pour lire du texte sélectionné dans l'application active**


1. Sélectionnez le texte que vous voulez écouter.
2. Appuyez sur le Raccourci Lecture du texte sélectionné : **VERROUILLAGE MAJUSCULES + S**.

*La barre d'outils du Lecteur d'Arrière-plan apparaît et démarre automatiquement la lecture du texte sélectionné dans l'application active.*

**Note:** Si la barre d'outils n'apparaît pas au démarrage du Lecteur d'Arrière-plan l'option « barre d'outils réduite quand activée par raccourci » est probablement sélectionnée dans les paramètres du Lecteur d'arrière-plan. Pour désactiver ce paramètre consultez « Paramètres du Lecteur d'Arrière-plan » dans ce chapitre.

## Gérer le Lecteur d'Arrière-Plan

Dès que vous avez démarré le Lecteur d'arrière-plan, vous pouvez le gérer en utilisant la barre d'outils ou les raccourcis. La barre d'outils est un moyen facile pour apprendre à utiliser le Lecteur d'arrière-plan. Cependant, nous vous recommandons d'apprendre à utiliser les Raccourcis qui vous permettront une gestion très fluide du Lecteur pendant que vous travaillerez dans d'autres applications (sans avoir à faire d'aller retour). Vous découvrirez ainsi son formidable potentiel multitâche.



*Barre d'outils du Lecteur d'Arrière-plan*

### ► Pour gérer le Lecteur d'Arrière-plan avec la barre d'outils

1. Pour démarrer et arrêter la lecture, cliquez sur le bouton **Activer/Pause**.
2. Pour un déplacement vers l'avant ou vers l'arrière, cliquez sur les boutons **Phrase** et **Mot**.
3. Pour reprendre la lecture au début, cliquez sur le bouton **Redémarrer**.
4. Pour la lecture du nouveau texte placé dans le Presse-papiers, cliquez sur le bouton **Saisie**.
5. Pour quitter le Lecteur d'Arrière-plan, cliquez sur le bouton **Quitter**.

► **Pour afficher la barre d'outils du Lecteur d'arrière-plan dans la vue.**

Lorsque le Lecteur d'arrière-plan fonctionne, vous pouvez afficher sa barre d'outils en appuyant sur **Verr.Maj.+ T**.

► **Pour gérer le Lecteur d'arrière-plan avec les raccourcis**, utilisez les commandes suivantes :

Commandes	Touches
ArrPl lit le texte du Presse-papiers	<b>Verr.Majuscules + C</b>
ArrPl lit le texte sélectionné	<b>Verr.Majuscules + S</b>
ArrPl activer / Pause	<b>Verr.Majuscules + ENTER</b>
ArrPl Redémarrer (au début)	<b>Verr.Majuscules + Retour Arrière</b>
ArrPl Phrase suivante	<b>Verr.Majuscules + DROITE</b>
ArrPl Phrase en cours	<b>Verr.Majuscules + Barre d'espacement</b>
ArrPl Phrase suivante	<b>Verr.Majuscules + GAUCHE</b>
ArrPl Mot suivant	<b>CTRL + Verr.Majuscules + DROITE</b>
ArrPl Mot en cours	<b>CTRL + Verr.Majuscules + Barre d'espacement</b>
ArrPl Mot précédent	<b>CTRL + Verr.Majuscules + GAUCHE</b>
ArrPl Montrer la Barre d'outils	<b>Verr.Majuscules + T</b>
ArrPl Quitter	<b>Verr.Majuscules + ESC</b>

## Paramètres du Lecteur d'Arrière-Plan


Les paramètres du Lecteur d'arrière-plan vous permettent de choisir l'aspect de la barre d'outils au démarrage et pendant l'utilisation du Lecteur d'Arrière-plan.

► **Pour ajuster les paramètres du Lecteur d'arrière-plan**

1. Dans le menu **Outils**, choisissez **Lecteur d'Arrière-Plan...**

*La boîte de dialogue des Outils apparaît à l'onglet du Lecteur d'arrière-plan.*

2. Ajustez les paramètres du Lecteur comme souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **OK**.



*Boite de dialogue du Lecteur d'arrière-plan*

Paramètre	Description
Conserver la barre d'outils en <u>h</u> aut des autres fenêtres	La barre d'outils du Lecteur d'arrière-plan restera en haut des fenêtres des applications même quand ZoomText n'est pas l'application active.
<u>B</u> arre d'outils réduite quand activée par raccourci	Lorsque le Lecteur d'arrière-plan est démarré par un raccourci (lecture du Presse-papiers ou lecture du texte sélectionné), la barre d'outils démarre réduite sur la barre des tâches de Windows.

## **Lecteur d'Image de ZoomText**

Le Lecteur d'Image de ZoomText est le compagnon de ZoomText Magnifier/Reader. Il vous permet de scanner et de lire des supports imprimés et de les convertir en documents électroniques ou en fichiers audio. Le Lecteur d'image a un statut artistique, est utilisable avec une clé USB et se range dans la mallette de votre ordinateur portable ou dans votre sac à dos – il est idéal pour ceux qui se déplacent beaucoup et sont loin d'une source d'énergie.

Les boutons de démarrage du Lecteur d'Image de ZoomText s'affichent sur la barre d'outils des outils de ZoomText. Ces boutons sont seulement activés lorsque le Lecteur d'Image est installé sur le système.

Pour plus d'information sur le Lecteur d'Image ZoomText, visitez le site web d'Ai Squared sur [www.aisquared.com](http://www.aisquared.com), ou contactez votre revendeur Ai Squared.